

Instrukcja wypożyczania licencji Solid Edge za pomocą narzędzia *Wypożyczanie licencji*

I. DZIAŁANIE MECHANIZMU WYPOŻYCZANIA LICENCJI

- Wypożyczać licencję za pośrednictwem narzędzia Wypożyczanie licencji mogą tylko użytkownicy licencji pływającej.
- Mechanizm jednorazowego wypożyczenia opiera się na czasowym usunięciu licencji z serwera i przypisaniu jej do stanowiska roboczego (najlepiej komputer przenośny), na którym dokonano wypożyczenia. Po wypożyczeniu licencji komputer może zostać odpięty od sieci, a system Solid Edge będzie działał przez określony czas w dowolnym miejscu, bez konieczności komunikacji z serwerem licencji. Poniżej przedstawiono sposób poprawnego wypożyczenia licencji.
- Mechanizm wypożyczania licencji jest bardzo czuły, dlatego też trzeba bardzo uważnie postępować w procesie wypożyczenia licencji. Powinno się zwrócić szczególną uwagę na okres wypożyczenia, jak również nie należy dokonywać żadnych zmian daty i czasu w systemie operacyjnym.

II. WYPOŻYCZANIE LICENCJI

- 1. Przed rozpoczęciem procesu wypożyczenia licencji zamknij system Solid Edge.
- 2. Uruchom aplikację Wypożyczanie licencji:

Windows 10: Otwórz menu *Start* i znajdź na liście aplikacji *-> Siemens Solid Edge 2020 -> Wypożyczanie licencji* lub wyszukaj, wpisując nazwę aplikacji w polu wyszukiwania *-> Wypożyczanie licencji*

3. Przejdź na zakładkę Ustawienia wypożyczania, następnie kliknij w przycisk Wypożycz....





- 4. W oknie dialogowym *Wypożycz licencje* pojawi się lista dostępnych licencji do wypożyczenia.
- 5. **Zaznacz licencję**, którą chcesz wypożyczyć, oraz ustaw datę automatycznego zwrotu licencji. Następnie kliknij przycisk *OK*.

R Siemens PLM Software Licensing	Tool	- □ × SIEMENS
 Ustawienia pakietu Ustawienia wypożyczania Ustawienia środowiska Informacje o narzędziu licencyj 	Wy Wypożycz licencje ? X Licencja SE Classic FL SE Classic FL SE Electrical Routing add-on FL SE Premium - FL Ustaw datę zwrotu: 23.08.2019 13:49 Anuluj OK	pożycz 💽 Zmień 💽 Zwróć Vata zwrotu , kliknij przycisk y się powyżej. ie jest
		Resetuj Zastosuj

6. Po zatwierdzeniu wybranych licencji w oknie dialogowym pojawi się informacja o rodzaju wypożyczonych licencji oraz dacie ich zwrotu. Kliknij przycisk *Zastosuj* i zamknij okno.

🔊 Siemens PLM Software Licensing Tool			— Ц X
			SIEMENS
🙀 Ustawienia pakietu			<table-of-contents> Wypożycz 📝 Zmień 📳 Zwróć</table-of-contents>
🖶 Ustawienia wypożyczania	2	Licencja SE Premium - FL	Data zwrotu
🎲 Ustawienia środowiska			21.08.2019 13:52
🕜 Informacje o narzędziu licencyjnym			
			Resetuj Zastosuj



7. **Uruchom program Solid Edge.** Po włączeniu programu otrzymasz komunikat o okresie ważności licencji.



 Licencja zostanie automatycznie zwrócona do serwera po upływie zdefiniowanej dacie zwrotu. Aby po upływie tego czasu ponownie wypożyczyć licencję, należy postępować wg punktów 2-9. Aby zwrócić licencję przed upływem okresu wypożyczenia, należy przejść do punktu 10.

III. RĘCZNE ZWRACANIE LICENCJI W APLIKACJI WYPOŻYCZANIE LICENCJI

- 9. W celu zwrócenia licencji przed upływem zdefiniowanego okresu podłącz komputer do sieci, w której znajduje się serwer licencji.
- 10. Uruchom aplikację Wypożyczanie licencji.
- 11. W oknie dialogowym *Wypożyczanie Licencji* przejdź na zakładkę *Ustawienia wypożyczania*, następnie wybierz na liście licencje, które chcesz zwrócić i kliknij przycisk **Zwróć**.





12. Wypożyczone licencje zostaną zwrócone do serwera po kliknięciu przycisku Zastosuj.

🔊 Siemens PLM Software Licensing Tool						×
				SI	EME	NS
🙀 Ustawienia pakietu		.	Wypożycz	Zmień.	🗊	Zwróć
Ustawienia wypożyczania	Licencja		Data zwrotu			
🔹 Ustawienia środowiska						
🕜 Informacje o narzędziu licencyjnym						
	Aby wypożyczyć licencje, kliknij przycisk "Wypożycz" znajdujący się powyżej.					
		wypożyczona.	la file jest			
						_
			Re	setuj	Zasto	suj

W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt:

GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o.

ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław tel. (+48 71) 791 30 51 - 53 fax (+48 71) 791 30 51 - 53 wew. 107 NIP: 895-17-57-959 www.gmsystem.pl

